



MANUAL DEL MÓDULO DE CAJAS

Contenido

G. CAJAS	3
A-Altas	3
B-Consultas	8
C-Modificaciones.....	10

G. CAJAS

Descripción

Las Cajas son un punto de venta donde se podrá realizar ventas, estas cajas solo son una forma de agrupar un conjunto de ventas y enlazarlas a un cajero.

A-Altas

Ruta Rápida: A-G-A

Descripción:


Es necesario dar de alta las cajas para ser usadas en el punto de venta, sin una caja, el punto de venta no funcionará.

Necesita el siguiente permiso:


21 CATALOGO ALTA DE CAJAS

Procedimiento

Paso 1. Ir al menú de A-Catálogos → G-Cajas → A-Altas



Paso 2. La siguiente ventana es el módulo de alta de cajas.



1. La clave de la caja será el número de caja, este número no es editable.
2. Se asigna una descripción a la caja.

Descripción :

3. Se asigna un tope para Retiro, en cuanto este cobrando en el punto de venta y se alcance esta cantidad de dinero, el sistema mostrará una ventana avisando que debe hacer un retiro debido a que se alcanzó el tope.

4. En los campos de Folio ventas, retiros, cotizaciones y devoluciones, es conveniente dejar los campos en 0, ya que son los folios iniciales con los que va a trabajar la caja.


5. Se selecciona el tipo de caja, la caja mostrador solo levanta los pedidos que después son cobrados en caja, el punto de venta es la caja donde se cobran los productos

Tipo de Caja :


Almacen de Venta :

6. Se debe escoger un almacén de venta, donde se encuentra la sucursal, estos almacenes son creados desde el módulo de almacenes.


7. La caja rápida se refiere que al pasar un producto por el lector de código de barra en el punto de venta, automáticamente suba a la lista de productos a vender.




8. Manejar redondeo se refiere que pida al momento de cobrar si desea redondear en la caja.



9. En Precio por Default se refiere que se debe de seleccionar el precio por Default que manejará la caja en el punto de venta.




10. En Varios Usuarios por Turno se refiere que varios usuarios puedan ocupar la misma caja en un mismo turno.



The screenshot shows the 'MODULO DE CAJA' form with the following fields and values:

- Clave de la Caja: 22
- Descripción: CAJA 1 SUCURSAL COSTA VERDE
- Tope para Retiro: \$5,000.00
- Folio Ventas: 0
- Folio Retiros: 0
- Folio Devoluciones: 0
- Folio Cotizaciones: 0
- Tipo de Caja: PUNTO DE VENTA
- Almacen de Venta: ADS PRUEBAS
- Caja Rapida: SI
- Manejar Redondeo: SI
- Precio x Default: PUBLICO
- Varios Usuarios x Turno: NO
- Modo Caja: NORMAL
- Tipo Pantalla: LED
- Status: Activo, Cancelado, Ocupado

11. Modo Caja se refiere en modo normal o Touch.




The screenshot shows the 'MODULO DE CAJA' form with the 'Modo Caja' dropdown menu open, showing the following options:

- NORMAL
- TOUCH
- NORMAL

The other fields in the form are the same as in the previous screenshot.

12. En Tipo Pantalla se refiere a seleccionar el tipo de pantalla que se tendrá en el equipo para esta caja de Led o Touch.




The screenshot shows the 'MODULO DE CAJA' form with the 'Tipo Pantalla' dropdown menu open, showing the following options:

- LED
- TOUCH
- LED

The other fields in the form are the same as in the previous screenshots.



13. Por default aparece el estatus de la caja en activo, es posible cambiar el estado ha cancelado u ocupado, la cajas canceladas no pueden ocuparse para entrar al punto de venta, en las cajas ocupadas no se puede entrar al punto de venta hasta que se cambie el estado a Activo.



The screenshot shows a software window titled 'MODULO DE CAJA' with the following fields and options:

- Clave de la Caja: 22
- Descripción: CAJA 1 SUCURSAL COSTA VERDE
- Tope para Retiro: \$5,000.00
- Folio Ventas: 0
- Folio Retiros: 0
- Folio Devoluciones: 0
- Folio Cotizaciones: 0
- Tipo de Caja: PUNTO DE VENTA
- Almacén de Venta: ADS PRUEBAS
- Caja Rápida: SI
- Manejar Redondeo: SI
- Precio x Default: PUBLICO
- Varios Usuarios x Turno: NO
- Modo Caja: NORMAL
- Tipo Pantalla: LED
- Status: Activo Cancelado Ocupado

Paso 3. Una vez terminado de llenar los campos se presiona el botón “GUARDAR”, el cual manda un mensaje de confirmación, al cual si están correctos los datos se oprime el botón “SI”, por ultimo aparece una ventana confirmando la creación de la caja.



Al definir el precio por caja, es necesario definir el mismo precio en el cliente, ya que el sistema toma como prioridad el precio que trae el cliente y posteriormente el precio definido en la caja.

B-Consultas

Ruta Rápida: A-G-B

Descripción:


Se consultan las cajas dadas de alta, para conocer sus datos.

Necesita el siguiente Permiso:



22 CATALOGO CONSULTA DE CAJAS

Procedimiento

Paso 1. Ir al menú de A-Catálogos → G-Cajas → B-Consultas




Paso 2. Aparecerá la siguiente ventana en donde aquí vamos a poder consultar la caja que se requiera. Introducir la clave de la caja o dando clic en el botón de “Buscar”. Después en la ventana de Catálogos de las cajas que existen en el sistema, vamos a buscar la caja que se necesita para la consulta, se puede escribir el nombre de la descripción de la caja y después se selecciona con doble clic.



Nota: En la ventana de Catálogos de Cajas por default aparecen las cajas activas, también es posible consultar las cajas canceladas, y ocupadas seleccionando la opción correspondiente.

Paso 3. Después de haber seleccionado la caja aparecerá una ventana mostrando sus datos.



The screenshot shows a software window titled 'MODULO DE CAJA' with the following fields and controls:

- Clave de la Caja:** 22 (with a 'Buscar' button)
- Descripción:** CAJA 1 SUCURSAL COSTA VERDE
- Tope para Retiro:** \$5,000.00
- Folio Ventas:** 0
- Folio Retiros:** 0
- Folio Devoluciones:** 0
- Folio Cotizaciones:** 0
- Tipo de Caja:** PUNTO DE VENTA (dropdown)
- Almacen de Venta:** ADS PRUEBAS (dropdown)
- Caja Rapida:** SI (dropdown)
- Manejar Redondeo:** SI (dropdown)
- Precio x Default:** PUBLICO (dropdown)
- Varios Usuarios x Turno:** NO (dropdown)
- Modo Caja:** NORMAL (dropdown)
- Tipo Pantalla:** LED (dropdown)
- Status:**
 - Activo
 - Cancelado
 - Ocupado
- Buttons:** Salir, CONSULTAR OTRO

1. Se carga la caja con todos sus datos, mostrando el tope para el retiro, el folio en el que se encuentra el ticket de venta, folios de retiro, devoluciones y cotizaciones, el tipo de caja, almacén de venta y la caja rápida no se pueden modificar debido a que es de solo consulta. El status no aparece activo porque no es configurable.
2. El botón Consultar Otro borra los datos, y queda preparada para la próxima consulta de caja.

C-Modificaciones

Ruta Rápida: A-G-C


Descripción:

Esta opción permite modificar los valores de una caja que ha sido dada de alta, así como dar de baja la caja o cambiarla a un estado de ocupada.


23 CATALOGO MODIFICACIONES DE CAJAS

Procedimiento

Paso 1. Ir al menú de A-Catálogos → G-Cajas → C-Modificaciones




Paso 2. Aparecerá la siguiente ventana en donde aquí vamos a poder modificar la caja que se requiera. Introducir la clave de la caja o dando clic en el botón de “Buscar”. Después en la ventana de Catálogos de las cajas que existen en el sistema, vamos a buscar la caja que se necesita para la modificación, se puede escribir el nombre de la descripción de la caja y después se selecciona con doble clic.



Nota: En la ventana de Catálogos de Cajas por default aparecen las cajas activas, también es posible consultar las cajas canceladas, y ocupadas seleccionando la opción correspondiente.

Paso 3. Después de haber seleccionado la caja aparecerá una ventana mostrando sus datos.



The screenshot shows a window titled 'MODULO DE CAJA' with the following fields and values:


- Clave de la Caja: 22
- Descripción: CAJA 1 SUCURSAL COSTA VERDE
- Tope para Retiro: \$5,000.00
- Folio Ventas: 0
- Folio Retiros: 0
- Folio Devoluciones: 0
- Folio Cotizaciones: 0
- Tipo de Caja: PUNTO DE VENTA
- Almacen de Venta: ADS PRUEBAS
- Caja Rapida: SI
- Manejar Redondeo: SI
- Precio x Default: PUBLICO
- Varios Usuarios x Turno: NO
- Modo Caja: NORMAL
- Tipo Pantalla: LED
- Status: Activo, Cancelado, Ocupado

Se carga la caja con todos sus datos, mostrando el tope para el retiro, el folio en el que se encuentra el ticket de venta, folios de retiro, devoluciones y cotizaciones, el tipo de caja, almacén de venta y la caja rápida. Todos los datos se pueden cambiar.


Nota: No debe cambiar el folio de ventas, retiros devoluciones y cotizaciones, ya que alterar estos registros crea inconsistencia en los demás datos.

El estatus puede cambiar, para cancelar la caja puede seleccionar “Cancelado” una vez cambiado a cancelado ya no se puede abrir desde el punto de venta. Y mandaría este mensaje de caja no está activa.


1. Puede cambiar el estatus a ocupado, el cual al intentar entrar a la caja en el punto de venta mandaría el siguiente mensaje.



2. La ventana anterior también aparece al cerrarse abruptamente el sistema por una apagón, mal funcionamiento de la máquina, o software, la caja se quedara ocupada y al querer acceder nuevamente en el punto de venta. Si no le permite entrar al punto de venta, debe entrar a este módulo de modificación de cajas y cambiar el estatus a “ACTIVO”.
3. Si al entrar al punto de venta se tecléa una caja diferente a la que aparece por default o esta caja no aparece en el catálogo de cajas, el sistema muestra la siguiente ventana.



Paso 4. Al terminar de modificar los datos de la caja seleccionada, vamos a guardar los cambios, dando clic en el botón de “Guardar”. Posteriormente saldrá una ventana de confirmación en donde nos preguntara si los datos están correctos, dar clic en el botón “Sí”.



MODULO DE CAJA

ADS
ASesoría y Desarrollo de Sistemas de Veracruz SA de CV
MODIFICACIONES DE CAJA

Clave de la Caja: 22

Descripción: CAJA 1 SUCURSAL COSTA VERDE

Tope para Retiro: \$5,000.00

Folio Ventas: 0

Folio Retiros: 0

Folio Devoluciones: 0

Folio Cotizaciones: 0

Tipo de Caja: PUNTO DE VENTA

Almacen de Venta: ADS PRUEBAS

Caja Rapida: SI

Manejar Redondeo: SI


Precio x Default: PUBLICO

Varios Usuarios x Turno: NO

Modo Caja: NORMAL

Tipo Pantalla: LED


Status:
 Activo Cancelado Ocupado



CONFIRMACION

¿ Estan correctos los datos para Grabar

Paso 5. Finalmente saldrá una venta informando que la caja ha sido actualizada exitosamente, dar clic en el botón “Aceptar”.



Información

Caja Actualizado Exitosamente

El botón “Modificar Otro” borra los datos, y queda preparada para la próxima consulta y modificación de caja.